



Svarta Fåret

393013





Chamonix

PINTANEULESUKAT

393013

LANKA Strong (40 % villaa, 40 % alpakkaa, 20 % polyamidia. N. 50 g = 137 m)
NEULETIHEYD N. 26 s x 36 krs sileää neuletta puikoilla 3 mm = 10 x 10 cm
KOOT lapsi 28-29 (nainen 38-39) mies 42-43
SUKAN VARREN PITUUS N. 18 (22) 26 cm
SUKAN JALKATERÄN PITUUS N. 20 (25) 28 cm
LANGANMENEKKI N. 70 (100) 130 g (väri 450046, tummanpunainen / 450005, luonnonvalkoinen)
SUKKAPUIKOT 3 mm (tai pyöröpuikot 3 mm, 100 cm Magic Loop -tekniikkaa varten)
TARVIKKEET Silmukkamerkki, parsinneula

Yksinkertaiset pintaneulesukat koko perheelle. Sukat neulotaan varresta varpasiin.

SELITYKSET

Ylivetokavennus (yliv): Nosta 1 s oikein, 1 o, vedä nostettu s neulotun yli.

VARS

Luo 48 (56) 60 s:aa pyöröpuikoille tai neljälle sukkapuikolle. Yhdistä työ renkaaksi. Varo, ettei työ kierry.

Lapsi: Neulo kaavion krs:t 1–32 2 kertaa.

Nainen: Neulo kaavion krs:t 1–32 2 kertaa ja krs:t 1–17 1 kerran.

Mies: Neulo kaavion krs:t 1–32 3 kertaa.

KANTALAPPU

Kantalappu neulotaan edestakaisin puikoilla 24 (28) 30 ensimmäisellä s:lla.

1. krs (OP): 2 o, *nosta 1 s nurin lanka työn takana, 1 o*, toista *–* krs:n loppuun.

2. krs (NP): *Nosta 1 s nurin lanka työn edessä, 1 s*, toista *–* krs:n loppuun.

3. krs: *Nosta 1 s nurin lanka työn takana, 1 o*, toista *–* krs:n loppuun.

4. krs: *Nosta 1 s nurin lanka työn edessä, 1 s*, toista *–* krs:n loppuun.

Toista 3.–4. krs vielä 10 (12) 13 kertaa.

MUOTOILE KANTAPÄÄ LYHENNETYIN KERROKSIIN

1. krs (OP): Nosta 1 s nurin lanka työn takana, neulo oikein, kunnes kantalapussa on 8 (9) 10 s:aa jäljellä, yliv, käännä työ.

2. krs (NP): Nosta 1 s nurin lanka työn edessä, neulo nurin, kunnes kantalapussa on 8 (9) 10 s:aa jäljellä, 2 n yhteen, käännä työ.

3. krs: Nosta 1 s nurin lanka työn takana, neulo oikein 1 s:n päähän edellisestä käännöksestä, yliv, käännä työ.

4. krs: Nosta 1 s nurin lanka työn edessä, neulo nurin 1 s:n päähän edellisestä käännöksestä, 2 n yhteen, käännä työ.

Toista 3.–4. krs, kunnes olet neulonut kaikki s:t.

JALKATERÄ

1. krs: Neulo jalan s:t oikein, poimi kantalapun oikeasta reunasta 12 (14) 15 s:aa, aseta s-merkki, neulo jalan yläpuolen 24 (28) 30 s:aa kaavion krs:n 1 (18) 1 mukaan, aseta s-merkki, poimi 12 (14) 15 s:aa kantalapun vasemmasta reunasta.

2. krs: Neulo oikein s-merkkiin saakka, 2 s yhteen, siirrä s-merkki, neulo kaavion seuraava krs, siirrä s-merkki, yliv, neulo oikein krs:n loppuun.

3. krs: Neulo oikein s-merkkiin saakka, siirrä s-merkki, neulo kaavion seuraava krs, siirrä s-merkki, neulo oikein krs:n loppuun.

Jatka kavennuksia samoin joka 2. krs, kunnes s-merkkien välissä on 24 (28) 30 s:aa. Neulo nyt jalkaterä ilman kavennuksia, kunnes sen pituus on n. 15 (20) 23 cm ja päättä neulomalla kaavion krs 17.

KÄRKI

1. krs: Neulo oikein krs:n loppuun (siirrä s-merkit, kun saavut niiden kohdalle).

2. krs: *1 o, yliv, neulo 3 s:n päähän s-merkistä, 2 s yhteen, 1 o, nosta s*, toista *–* vielä kerran.

Toista näitä kahta kerrosta, kunnes s-merkkien välissä on 10 (12) 12 s:aa. Poista s-merkit ja päättä s:t esimerkiksi vuoropistoin. Neulo toinen sukka samoin. Kastele sukat ja pingota mittojen mukaan. Päättele langanpäät, kun sukat ovat täysin kuivat.



Vinkkejä & Neuvia

KYSYMYSMERKKIEN VÄLTÄMISEKSI

Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

NEULETIHEYS

Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

MERKKA KOKO

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

KAAVIO

Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

VÄLJYYS

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

KIRJONEULE

Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksia.

PINGOTUS JA PESU

Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

Lyhenteet

AM = aseta silmukkamerkki, etukpl = etukappale, kav = kavennus, krs = kerros, kv = kuvioväri, lis = lisäys, M = silmukkamerkki, NP = nurja puoli, OP = oikea puoli, pv = pohjaväri, reuna-s = reunasilmukka, SM = siirrä /nosta silmukkamerkki, takakpl = takakappale

NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, k-o = kiertäen oikein, lis 1 so = oikealle kallistuva lisäys, lis 1 sv = vasemmalle kallistuva lisäys, lk = langankierto, n = nurja silmukka, o = oikea silmukka, s = silmukka, ssk = kahden noston kavennus, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, ks = kiinteä silmukka, lk = langankierto, p = pylvas, pp = puolipylvas, p-ryhmä = pylvasryhmä, ps = piilosilmukka, seur = seuraava, 2-p = kaksoispylväs, 3-p = kolminkertainen pylvas, 5-kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

								32
—	—	—	—	—	—	—	—	31
								30
—	—	—	—	—	—	—	—	29
								28
—	—	—	—	—	—	—	—	27
								26
—	—				—	—		25
—	—				—	—		24
		—	—				—	23
		—	—				—	22
—	—			—	—			21
—	—			—	—			20
		—	—				—	19
		—	—				—	18
								17
—	—	—	—	—	—	—	—	16
								15
—	—	—	—	—	—	—	—	14
								13
—	—	—	—	—	—	—	—	12
								11
	—	—			—	—		10
	—	—			—	—		9
	—	—			—	—		8
	—	—			—	—		7
	—	—			—	—		6
	—	—			—	—		5
	—	—			—	—		4
	—	—			—	—		3
	—	—			—	—		2
	—	—			—	—		1
8	7	6	5	4	3	2	1	



Selitykset

- = o työn OP:lla, n NP:lla
 — = n työn OP:lla, o työn NP:lla