



Svarta Fåret

393152





LAPSEN VETOKETJULLINEN NEULETAKKI

393152

LANKA

Aurora (70 % premium-akryyliä, 15 % mohairia, 15 % villaa, n. 100 g = 260 m)
Tencel Blow (58 % Tencel™ lyocellia, 42 % alpakkaa, n. 50 g = 100 m)

LANKAVAIHTOEHTO TENCEL BLOW-LANGALLE

Ulrika (100 % superwash-villaa, n. 50 g = 100 m)

NEULETIHEYS N. 12 s x 16 krs sileää neuletta puikoilla 7 mm = 10 x 10 cm

KOOT-CL 86-92 (98-104) 110-116 (122-128)
134-140 cl

NEULETAKIN VÄLJYYS N. 20 cm

NEULETAKIN RINNANYMPÄRYS N. 72 (74) 78 (83) 86 cm

NEULETAKIN PITUUS N. 40 (45) 50 (55) 60 cm sis. kaulus

NEULETAKIN HIHOJEN PITUUS N. 32 (35) 37 (39) 41 cm

LANGANMENEKKI

Väri 1: N. 110 (130) 150 (170) 190 g (väri 31608 shimmering beige, Aurora)

Väri 2: N. 150 (170) 190 (210) 230 g (väri 460016 beige, Tencel Blow)

Väri 3: N. 30 (40) 50 (60) 70 g (väri 460003 grey pear, Tencel Blow)

PYÖRÖPUIKOT 7 mm 60 cm tai pidemmät (hihat Magic Loop -tekniikalla) sekä 4 mm 60 cm tai pidemmät (taskut Magic Loop -tekniikalla)

TARVIKKEET 16 silmukkamerkkiä, avattava vetoketju pituus 40 (45) 50 (55) 60 cm, nuppineuloja, mahd. jämälankaa taskuihin

SUUNNITTELU Elin Berlin / Wool & Beyond

Lämmin ja ihana neulottu "fleeceetakki" lapselle. Neuletakki neulotaan ylhäältä alas, siinä on taskut, kaksin kerroin taitettu kaulus sekä vetoketju, joka kiinnitetään neulottujen kaistaleiden avulla nurjalle puolelle.

SELITYKSET

Vasemmalle kallistuva lisäys = lis 1 sv = poimi lanka kahden silmukan välistä etukautta vasemmalla puikolla ja neulo se kiertäen oikein

Oikealle kallistuva lisäys = lis 1 so = poimi lanka kahden silmukan välistä takakautta vasemmalla puikolla ja neulo se oikein.

German Short Rows: Neulo, kunnes ohjeessa sanotaan, että työ käännetään. Käännä työ. Siirrä silmukka vasemmalta oikealle puikolle nurin lanka työn edessä.

Vedä lanka työn nurjalle puolelle siten, että työhön muodostuu kaksoissilmukka. Jatka ohjeen mukaan. Neulo kaksoissilmukka yhteen tavalliseksi silmukaksi, kun saavut seuraavan kerran sen kohdalle, neulo oikein tai nurin riippuen siitä, oletko työn oikealla vai nurjalla puolella.

Video: https://youtu.be/356fNrNc_xo

YLÄOSA

Neulo värillä 1 ja 2 ja luo 40 (42) 42 (44) 44 s:aa puikoilla 7 mm.

Neulo 1 krs työn nurjalta puolelta seuraavasti: nosta 1 s lanka työn edessä, neulo nurin 1 s:n päähän lopusta, 1 o. Aseta seuraavalla krs:lla silmukkamerkkejä siten, että työ jakautuu etukappaleeseen, takakappaleeseen, hihoihin ja raglansilmukoihin. Aloita myös lisäykset joka 2. krs:lla (kaikilla OP:n kerroksilla) raglansilmukoiden kohdalla.

1. krs (OP): (*vasen etukpl*) Nosta 1 s lanka työn edessä, 6 (6) 6 (7) 7 o, lis 1 so, AM, (*raglan-s*) 2 o, AM, lis 1 sv, (*vasen hiha*) 2 (3) 3 (2) 2 o, lis 1 so, AM, (*raglan-s*) 2 o, AM, lis 1 sv, (*takakpl*) 14 (14) 14 (16) 16 o, lis 1 so, AM, (*raglan-s*) 2 o, AM, lis 1 sv, (*oikea hiha*) 2 (3) 3 (2) 2 o, lis 1 so, AM, (*raglan-s*) 2 o, AM, lis 1 sv, (*oikea etukpl*) 7 (7) 7 (8) 8 o.

2. krs (NP): Nosta 1 s lanka työn edessä, neulo nurin, kunnes krs:lla on 1 s jäljellä, 1 o.

3. krs (OP): Nosta 1 s lanka työn edessä, neulo oikein seur. s-merkkiin, lis 1 so, SM, 2 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein seur. s-merkkiin, lis 1 so, SM, 2 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein seur. s-merkkiin, lis 1 so, SM, 2 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein seur. s-merkkiin, lis 1 so, SM, 2 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein krs:n loppuun.

4. krs (NP): Neulo kuten 2. krs.

Toista 3.–4. krs yhteensä 9 (9) 10 (10) 11 kertaa, kunnes työssä on yhteensä 120 (122) 130 (132) 140 s:aa. Neulo 3.–4. krs yhden kerran ILMAN 3. krs:n lisäyksiä.

Nyt takakpl muotoillaan German Short Rows -tekniikalla. Samaan aikaan tehdään lisäyksiä seuraavasti:

1. krs (OP): Nosta 1 s lanka työn edessä, neulo oikein seur. s-merkkiin, lis 1 so, SM, 2 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein seur. s-merkkiin, lis 1 so, SM, 2 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein 2 s:n päähän seur. s-merkistä, käännä.

2. krs (NP): Tee kaksois-s, neulo nurin 2 s:n päähän seur. s-merkistä, käännä.

3. krs (OP): Tee kaksois-s, neulo oikein 2 s:n päähän edellisestä käännöksestä, käännä.

4. krs (NP): Tee kaksois-s, neulo nurin 2 s:n päähän edellisestä käännöksestä, käännä.

5. krs (OP): Tee kaksois-s, neulo oikein 5 s:n päähän edellisestä käännöksestä, käännä.

6. krs (NP): Tee kaksois-s, neulo nurin 5 s:n päähän edellisestä käännöksestä, käännä.

7. krs (OP): Tee kaksois-s, neulo oikein seur. s-merkkiin, lis 1 so, SM, 2 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein seur. s-merkkiin, lis 1 so, SM, 2 o, SM, lis 1 sv, neulo oikein krs:n loppuun.

8. krs (NP): Nosta 1 s lanka työn edessä, neulo nurin, kunnes krs:lla on 1 s jäljellä, 1 o.

Kaikkien lisäysten jälkeen silmukkamäärä jakautuu seuraavasti (*raglan-s:t sisältyvät nyt etu- ja takakappaleisiin*):
 HIHAT = 24 (25) 27 (26) 28 s:aa/hiha. TAKAKAPPALE = 40 (40) 42 (44) 46 s:aa. ETUKAPPALE = 20 (20) 21 (22) 23 s:aa.

Seuraavalla OP:n krs:lla työ jaetaan vartalo-osaan ja hihoihin siirtämällä hihojen silmukat odottamaan. Samalla silmukkamerkit poistetaan ja vartalo-osaan varten luodaan uusia silmukoita. Jatka seuraavasti:
 Nosta 1 s lanka työn edessä, neulo oikein 1. s-merkkiin, poista s-merkki, 2 o, poista 2. s-merkki, siirrä 24 (25) 27 (26) 28 s:aa odottamaan (vasen hiha), luo 4 (5) 5 (6) 6 uutta s:aa, poista 3. s-merkki, neulo oikein 4. s-merkkiin, poista 4. s-merkki, neulo oikein 5. s-merkkiin, poista s-merkki, 2 o, poista 6. s-merkki, siirrä 24 (25) 27 (26) 28 s:aa odottamaan (oikea hiha), luo 4 (5) 5 (6) 6 s:aa, poista 7. s-merkki, 2 o, poista 8. s-merkki, neulo oikein krs:n loppuun = 88 (90) 94 (100) 104 s:aa.

VARTALO-OSA

Neulo nyt vartalo-osa edestakaisin puikoilla sileänä neuleena seuraavasti:

1. krs (NP): Nosta 1 s lanka työn edessä, neulo nurin, kunnes krs:lla on 1 s jäljellä, 1 o.

2. krs (OP): Nosta 1 s lanka työn edessä, neulo oikein krs:n loppuun.

Toista 1.–2. krs, kunnes vartalo-osan korkeus on n. 8,5 (9,5) 11 (12) 13,5 cm alareunasta kädentielle.

Aloita seuraavalla OP:n krs:lla neuletakin alaosa, joka neulotaan ainaoikeana neuleena (= neulo kaikki krs:t oikein) ja mahdollisesti toisella värillä. Vaihda väristä 2 väriin 3, jos haluat neuloa alaosan eri värillä. Merkkää seuraavalla krs:lla myös taskujen kohdat neulomalla pala

jämälankaa taskun aukon kohdalle seuraavasti:

Nosta 1 s lanka työn edessä, 4 o, VAIHDA

JÄMÄLANKAAN, neulo 12 (12) 13 (14) 14 o jämälangalla, siirrä jämälangalla neulotut s:t takaisin vasemmalle puikolle, VAIHDA NEULETAKIN LANKAAN, neulo oikein, kunnes krs:lla on 17 (17) 18 (19) 19 s:aa jäljellä, VAIHDA JÄMÄLANKAAN, neulo 12 (12) 13 (14) 14 s:aa jämälangalla, siirrä jämälangalla neulotut s:t takaisin vasemmalle puikolle, VAIHDA NEULETAKIN LANKAAN, neulo oikein krs:n loppuun.

Jatka neulomalla vartalo-osa ainaoikeana neuleena seuraavasti: Nosta 1 s lanka työn edessä, neulo oikein krs:n loppuun.

Päätä s:t työn NP:lta, kun neuletakin korkeus pääntieltä alareunaan on n. 34 (38) 43 (48) 53 cm.

KAULUS

Käytä lankaa värissä 2 ja puikkoja 4 mm. Aloita työn OP:lta ja poimi parillinen määrä silmukoita pääntieltä seuraavasti: *poimi 1 s 1 silmukasta, poimi 1 s 2 s:n välistä* toista *–* koko pääntien ympäri **PAITSI** raglansilmukoiden välistä. ÄLÄ siis poimi ylimääraistä s:aa etukpl:n/takakpl:n/hihan ja raglansilmukoiden välistä (lisäysten kohdalta) – näin työhön ei muodostu reikiä.

Neulo nyt joustinneuletta edestakaisin puikoilla seuraavasti:

1. krs (NP): Nosta 1 s lanka työn edessä, *1 n, 1 kierteen oikein*, toista *–*, kunnes krs:lla on 2 s:aa jäljellä, 1 n, 1 o.

2. krs (OP): Nosta 1 s lanka työn edessä, *1 o, 1 n*, toista *–*, kunnes krs:lla on 2 s:aa jäljellä, 2 o.

3. krs (NP): Nosta 1 s lanka työn edessä, *1 n, 1 o*, toista *–*, kunnes krs:lla on 2 s:aa jäljellä, 1 n, 1 o. Toista 2.–3. krs, kunnes joustinreunan korkeus on n. 13 (15) 15 (15) 15 cm.

Päätä keskimmäiset s:t seuraavalla OP:n krs:lla.

Reunojen silmukat siirretään väliaikaisesti odottamaan, sillä aikaa, kun työhön neulotaan kaistaleet vetoketjun sisäpuolelle seuraavasti: Nosta 1 s, 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, 1 o (= 6 s:aa oikeassa reunassa), päätä kaikki s:t, kunnes vasemmalla puikolla on 6 s:aa jäljellä ja oikealla puikolla on 1 s jäljellä (kun olet päättänyt edellisen s:n), siirrä oikean puikon silmukka vasemmalle puikolle, 2 o yhteen, 1 n, 1 o, 1 n, 2 o (= 6 s:aa vasemmassa reunassa).

KAISTALEET VETOKETJUA VARTEN

Neulo nyt kaistaleet erikseen edestakaisin puikoilla kummassakin reunassa, kunnes ne ovat yhtä pitkät kuin etukpl:n etureuna (ilman kaulusta).

Vasen puoli (NP): Nosta 1 s lanka työn edessä, 1 n, 1 o, 1 n, 1 o, 1 n.

Vasen puoli (OP): 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, 2 o.

Oikea puoli (NP): 1 n, 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, 1 o.

Oikea puoli (OP): Nosta 1 s lanka työn edessä, 1 o, 1 n, 1 o, 1 n, 1 o.

Päätä kaistaleiden s:t työn OP:lta, kun ne ovat yhtä pitkät kuin etukpl:n etureuna (ilman kaulusta).

HIHAT

Oikea ja vasen hiha neulotaan samoin. Siirrä hihasilmukat takaisin puikoille 7 mm. Neulo kaksinkertaisella langalla, värillä 1 ja 2, ja aloita kädentielle luotujen silmukoiden keskeltä. Poimi 2 (3) 3 (3) 3 s:aa kädentien alareunasta (poimi mahd. ylimääräinen silmukka kädentien alareunan ja hihasilmukoiden välistä reikien välttämiseksi), neulo hihasilmukat (poim mahd. ylimääräinen silmukka hihasilmukoiden ja kädentien alareunan välistä reikien välttämiseksi), poimi 2 (2) 2 (3) 3 s:aa kädentien alareunasta, aseta s-merkki krs:n alkuun/loppuun = 28 (30) 32 (32) 34 s:aa.

Neulo nyt hiha sileänä neuleena (jos olet poiminut ylimääräisiä silmukoita kädentien alareunan ja hihasilmukoiden välistä, voit kaventaa ne ensimmäisellä krs:lla neulomalla ne yhteen edellisen tai seuraavan silmukan kanssa).

Neulo, kunnes hihan pituus on n. 27 (29) 31 (33) 35 cm hihan alta mitattuna. Vaihda puikkoihin 4 mm. Neulo 1 krs oikein.

Katkaise lanka värissä 1 ja neulo vain värillä 2. Neulo 1 krs oikein. Aloita nyt joustinreuna seuraavasti:

1 o, 1 n, toista krs:n loppuun.

Neulo joustinreuna 1:1 joustinneuleena (1 o, 1 n), kunnes joustinreunan korkeus on n. 12 (14) 14 (14) 14 cm. Päätä s:t. Taita joustinreuna kaksin kerroin neuletakin sisäpuolelle ja ompele löyhästi päättelyreuna viimeiseen kaksinkertaisella langalla neulottuun kerrokseen (väri 1 + väri 2). Neulo toinen hiha samoin.

TASKUT

Taskut neulotaan puikoilla 7 mm ja Magic Loop - tekniikalla.

Puikko 1: Poimi 12 (12) 13 (14) 14 s:aa jämälangalla neulottujen silmukoiden yläpuolelta.

Puikko 2: Poimi 12 (12) 13 (14) 14 s:aa jämälangalla neulottujen silmukoiden alapuolelta. Kun olet poiminut kaikki silmukat, voit poistaa jämälangan poimittujen silmukoiden välistä. Käytä väriä 1 + väriä 3 ja aloita

suljettu neule työn OP:lta seuraavasti:

1. krs: Puikko 1: Neulo oikein puikon loppuun, poimi 1 s taskuaukon sivusta = 13 (13) 14 (15) 15 s:aa.

1. krs: Puikko 2: Neulo oikein puikon loppuun, poimi 1 s taskuaukon sivusta = 13 (13) 14 (15) 15 s:aa.

2. krs: Puikko 1: Neulo oikein, kunnes puikolla on 1 s jäljellä, 1 kiertäen oikein.

2. krs: Puikko 2: Neulo oikein, kunnes puikolla on 1 s jäljellä, 1 kiertäen oikein.

3. krs: Neulo oikein krs:n loppuun.

Toista 3. krs, kunnes tasku ulottuu n. 2–3 cm päähän neuletakin alareunasta. Neulo Puikon 1 s:t oikein vielä kerran. Katkaise lanka ja aseta tasku neuletakin sisäpuolelle siten, että sileä pinta muodostaa taskun sisäpuolen ja NP on itseesi päin. Ompele taskun alareuna vuoropistoin työn NP:lta. Neulo toinen tasku samoin.

VETOKETJU

Nyt avattava vetoketju kiinnitetään etureunoihin. Neulaa vetoketju paikoilleen suljettuna. Aloita taittamalla kaulus, niin näet vetoketjun yläreunan kohdan ja aseta kummallekin puolelle nuppineula kauluksen päällimmäisen krs:n ja vetoketjun läpi (ei siis taitettuun krs:een). Näin yläreuna pysyy paikoillaan. Neulaa sitten vetoketjun alareuna kiinni n. 0,5–1 cm neuletakin alareunasta. Kiinnitä sitten nuppineula vetoketjun keskivaiheille, jatka vetoketjun neulaamista neuletakkiin, jotta se pysyy paikoillaan. Voit nyt avata vetoketjun ja ommella sen kiinni pienin näkymättömin pistoin neuletakin etureunaan työn OP:lta.

Kun olet ommellut vetoketjun työn OP:lta molemmilta puolilta, kaulus ja kaistaleet taitetaan sisäpuolelle ja kiinnitetään nuppineuloin. Ompele ensin pienin näkymättömin pistoin kauluksen ja kaistaleen ulkoreunasta vetoketjun sisäpuolelta ja sitten alareunaa pitkin sekä kaistaleen toista pitkää reunaa pitkin ja kauluksen alareunasta. Näin kaikki osat pysyvät paikoillaan.

VIIMEISTELY

Päättele kaikki langanpäät. Kostuta työ, mielellään suihkupullolla, purista vedet varovasti pois rullaamalla työ pyyhkeen sisään. Aseta työ kuivumaan vaakatasoon ja venytä se oikeisiin mittoihin.

Vinkkejä & Neuvia

KYSYMYSMERKKIEN VÄLTÄMISEKSI

Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

NEULETIHEYS

Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

MERKKA KOKO

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

KAAVIO

Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

VÄLJYYS

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

KIRJONEULE

Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksia.

PINGOTUS JA PESU

Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

Lyhenteet

AM = aseta silmukkamerkki, etukpl = etukappale, kav = kavennus, krs = kerros, kv = kuvioväri, lis = lisäys, M = silmukkamerkki, NP = nurja puoli, OP = oikea puoli, pv = pohjaväri, reuna-s = reunasilmukka, SM = siirrä /nosta silmukkamerkki, takakpl = takakappale

NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, k-o = kiertäen oikein, lis 1 so = oikealle kallistuva lisäys, lis 1 sv = vasemmalle kallistuva lisäys, lk = langankierto, n = nurja silmukka, o = oikea silmukka, s = silmukka, ssk = kahden noston kavennus, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, ks = kiinteä silmukka, lk = langankierto, p = pylvas, pp = puolipylvas, p-ryhmä = pylvasryhmä, ps = piilosilmukka, seur = seuraava, 2-p = kaksoispylväs, 3-p = kolminkertainen pylvas, 5-kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

