



JÄRBO

91886



Inga – vauvan neuletakki

Tämä vauvan neulesetti on saanut nimensä suunnittelija Agnesin isoisoäidin Ingan mukaan. Inga neuloi aina vaatesetin suvun vastasyntyneille vauvoille. Inspiraatio setin klassisille ja retrovivahteita sisältäville malleille on peräisin 40- ja 50-lukujen kauniista vauvanvaatteista. Kuvio on hauska ja se on helppo oppia, joten työ valmistuu nopeasti.

LANKA Soft Raggi (65 % premium mikroakryyli, 30 % bambu, 5 % polyesteri. N. 100 g = 268 m)

LANKAVAIHTOEHDOT

Junior (70 % premium akryyli, 30 % polyamidi. N. 50 g = 168 m)

Colin (65 % puuvilla, 35 % pellava. N. 50 g = 150 m)

NEULETIHEYS N. 25 s x 38 krs = 10 x 10 cm

KOOT-IKÄ 0-2 (2-6) 6-12 (12-24) kk

KOOT-CL 50-56 (62-68) 74-80 (86-92) cl

NEULETAKIN RINNANYMPÄRYS N. 43 (47) 50 (54) cm

NEULETAKIN PITUUS N. 24 (26) 30 (32) cm

HIHAN PITUUS N. 13 (15) 18 (21) cm

LANGANMENEKKI N. 100 (120) 140 (200) g (väri 31210, White)

PYÖRÖPUIKKO 2,5 ja 3 mm, 60 cm

SUKKAPUIKOT 2,5 ja 3 mm

TARVIKKEET N. 6 nappia, parsinneula

VAIKEUSASTE **

Yhteensopiva myssy: 91887, **yhteensopivat sukat:** 91888

SELITYKSET

Lis 1 sv: Vasemmalle kallistuva lisäys. Poimi vasemmalla puikolla lanka etukautta kahden silmukan välistä ja neulo kiertäen oikein.

Lis 1 so: Oikealle kallistuva lisäys. Poimi vasemmalla puikolla lanka takakautta kahden silmukan välistä ja neulo oikein.

Nnk (nosta, nosta, kavenna): Vasemmalle kallistuva kavennus. Nosta kaksi silmukka yksitellen oikein. Siirrä ne takaisin vasemmalle puikolle ja neulo kiertäen oikein yhteen (silmukan takareunasta).

M: Silmukkamerkki

KUVION MALLIKERTA

Kuvio on jaollinen 6:lla + 2 s.

1. krs: Neulo oikein.

2. krs: Neulo nurin.

3. krs: Neulo oikein.

4. krs: Neulo nurin.

5. krs: 2 o, *langankierto, 3 o, vedä 1. näistä 3 s:sta 2 seuraavan s:n yli*, toista *—* krs:n loppuun.

6. krs: Neulo nurin.

7. krs: 1 o, *3 o, vedä 1. näistä 3 s:sta 2 seuraavan s:n yli, langankierto*, toista *—* ja neulo lopuksi 1 o.

8. krs: Neulo nurin.

VARTALO-OSA

Luo 103 (115) 127 (139) s pyöröpuikoilla 2,5 mm. Neulo 8 krs joustinta 1 o, 1 n.

Vaihda pyöröpuikkoihin 3 mm ja neulo kuviota ohjeen mukaan. Lisää 1. krs:lla 1 s keskellä takana.

Krs:n ensimmäinen ja viimeinen s neulotaan oikein, eikä niitä lasketa mallikertaan.

Jatka neulomista, kunnes vartalo-osan pituus on 14 (16) 18 (20) cm. Neulo lopuksi 1 krs oikein.

Päätä nyt kädentietä varten työn nurjalta puolelta. Neulo 24 (27) 30 (33) s, päätä 4 s, neulo 48 (54) 60 (66) s, päätä 4 s, neulo krs loppuun.

Jätä vartalo-osa odottamaan sillä aikaa, kun neulot hihat.

HIHA

Luo 32 (36) 36 (40) s sukkapuikoilla 2,5 mm. Neulo 12 (12) 14 (14) krs joustinta 1 o, 1 n.

Vaihda puikkoihin 3 mm ja neulo nyt sileää neuletta.

Lisää 4. krs:lla 2 s:aa seuraavasti: 1 o, Lis 1 sv, neulo kunnes krs:lla on 1 s jäljellä, Lis 1 so, neulo viimeinen s.

Jatka lisäyksiä samoin joka 6. (6.) 7. (7.) krs yhteensä 6 (7) 8 (8) kertaa. Puikoilla on nyt 44 (50) 52 (56) s. Jatka, kunnes hihan pituus on 14 (16) 20 (23) cm tai kunnes olet neulonut haluamaasi mittaan.

Päätä nyt silmukat kädentietä varten. Päätä 2 ensimmäistä s:aa, neulo kunnes krs:lla on 2 s jäljellä ja päätä ne. Siirrä hiha odottamaan ja neulo toinen samanlainen hiha.

KAARROKEOSUUS

Neulo edelleen edestakaisin puikoilla. Jatka kuvioneuletta ohjeen mukaan vartalo-osassa ja neulo hihat sileänä neuleena. Olet nyt työn oikealla puolella, neulo kunnes saavut kädentien kohdalle, aseta s-merkki (M1), neulo ensimmäinen hiha pyöröpuikoille, aseta s-merkki (M2), neulo takakpl seuraavaan kädentiehen saakka, aseta s-merkki (M3), neulo toinen hiha pyöröpuikoille, aseta s-merkki (M4) ja neulo krs loppuun. Neulo 1 krs nurin.

Aloita nyt raglankavennukset. Ne neulotaan samoin jokaisen s-merkin kohdalla: *Neulo 2 s:n päähän s-merkistä, neulo 2 o yhteen, siirrä s-merkki, nnk*. Toista *–* jokaisen s-merkin kohdalla ja neulo muuten kuviota ohjeen mukaan.

Neulo 1 krs työn nurjalta puolelta.

Jatka näitä kahta kerrosta, kunnes olet kaventanut 11 (13) 14 (15) kertaa. Neulo lopuksi nurjan puolen krs. Puikoilla on yhteensä 88 (96)104 (116) s. Viimeinen krs on nurja krs.

Neulo 1 krs ja kavenna samalla seuraavasti: 1 o, 2 o yhteen.

Vaihda puikkoihin 2,5 mm ja neulo joustinta 1 o, 1 n. Jatka, kunnes olet neulonut 8 (8) 10 (10) krs joustinta. Päätä s:t.

NAPPILISTA

Poimi toisesta etureunasta, työn oikealta puolelta, silmukoita nappilistaa varten puikoilla 2,5 mm. Poimi s:t seuraavasti: poimi 2 s:sta, jätä 1 s väliin, poimi 2 s:sta jne. Poimi pariton määrä silmukoita. Neulo nappilista joustinneuleena 1 o, 1 n, kunnes reunan leveys on 2,5 (2,5) 3 (3) cm. Päätä s:t.

Poimi sama määrä silmukoita toisesta reunasta. Neulo 3 (3) 5 (5) krs joustinta samoin kuin ensimmäisessä reunassa.

Neulo seuraavalla krs:lla napinlävet seuraavasti: Neulo ensimmäisen napinläven kohdalle, tee kaksinkertainen langankierto, neulo 2 s o yhteen. Neulo seuraavalla krs:lla 1 s oikein kaksinkertaiseen langankiertoon. Neulo, kunnes nappilista on yhtä leveä kuin toisella puolella.

VIIMEISTELY

Ompele hihojen alla olevat aukot kiinni vuoropistoin. Päättele langanpää, kastele neuletakki ja pingota varovasti oikeisiin mittoihin. Kiinnitä napit.

