



Svarta Fåret

393136



Ravenna

PUSERO

393136

LANKA Tencel Blow (58 % Tencel™ lyocellia, 42 % alpakkavillaa, n. 50 g = 100 m)

LANKAVAIHTOEHTO Soft lama (100 % babylaamaa, n. 50 g = 100 m)

NEULETIHEYS N. 10 s x 18 krs sileää neuletta puikoilla 9 mm = 10 x 10 cm

KOOT XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL (4XL)

PUSERON RINNANYMPÄRYYS N. 50 (51) 52 (54) 58 (60) 64 (71) cm

PUSERON PITUUS N. 59 (60) 62 (64) 66 (68) 70 (70) cm

PUSERON HIHOJEN PITUUS N. 44 (44) 47 (47) 47 (51) 51 (51) cm

LANGANMENEKKI

Väri 1: N. 200 (200) 200 (200) 250 (250) 300 (300) g (väri 460025, espresso black)

Väri 2: N. 450 (500) 550 (600) 650 (650) 700 (750) g (väri 460040, pastel peach)

PYÖRÖPUIKOT 8 mm 40 cm, 9 mm 80 cm tai pidemmät jos haluat neuloa hihat Magic Loop -tekniikalla.

SUKKAPUIKOT 8 mm, 9 mm

TARVIKKEET Silmukkamerkkejä

SUUNNITTELU Anna Hidesjö

Raglanpusero neulotaan ylhäältä alas kaksinkertaisesta Tencel Blow -langasta. Puseroon neulotaan kaksinkertainen pääntie, minkä jälkeen tehdään raglanlisäykset hihoja ja vartaloa varten. Tämän jälkeen työ jaetaan osiin. Vartalo ja hihat neulotaan erikseen valmiiksi. Pusero on oversize-mallinen.

SELITYKSET

Lis 1 so Oikealle kallistuva lisäys. Poimi lenkki kahden silmukan välistä vasemmalla puikolla takakautta ja neulo se oikein.

Lis 1 sv Vasemmalle kallistuva lisäys. Poimi lenkki kahden silmukan välistä vasemmalla puikolla etukautta ja neulo se kiertäen oikein.

Raglan-s Raglansilmukka/-silmukat Ohjeessa ilmoitetaan raglansilmukoiden määrä.

PÄÄNTIEN REUNA

Luo 48 (48) 52 (52) 52 (56) 56 (56) s:aa kaksinkertaisella langalla värillä 1 ja pyöröpuikoilla 8 mm, 40 cm ja neulo 20 (20) 22 (22) 22 (23) 23 (23) cm suljettua joustinta 2x2.

Neulo pääntien reuna kiinni neulomalla aloitusreunan silmukat yhteen puikoilla olevien silmukoiden kanssa.

Vaihda puikkoihin 9 mm ja vaihda toinen lanka värissä 1 väriin 2 (neulo näillä 2 värillä yhteensä 4 krs ennen kuin neulot kaksinkertaisella langalla värissä 2). Neulo 1 krs oikein ja jaa samalla työ raglanlisäyksiä varten. Aseta työhön s-merkit seuraavasti: AM, neulo 1 o, AM, neulo 7 (7) 8 (8) 8 (9) 9 (9) s:aa = oikea hiha, AM, neulo 1 o, AM, neulo 15 (15) 16 (16) 16 (17) 17 (17) s:aa = etukpl, AM, neulo 1 o, AM, neulo 7 (7) 8 (8) 8 (9) 9 (9) s:aa = vasen hiha, AM, neulo 1 o, AM, neulo 15 (15) 16 (16) 16 (17) 17 (17) s:aa = takakpl.

Kerros alkaa takaa ennen vasenta hihaa.

YLÄOSA

1. krs: SM, raglan-s (1 o), SM, *lis 1 sv, neulo M:iin saakka, lis 1 so, SM, raglan-s, SM*, toista *-* krs:n loppuun, neulo lopuksi lis 1 so = 8 lisäystä.

2. krs: 1 krs oikein.

Toista 1. ja 2. krs, kunnes olet lisännyt 16 (18) 20 (21) 22 (23) 23 (23) kertaa. Puikoilla on nyt 176 (192) 212 (220) 228 (240) 240 (240) s:aa. **Muista vaihtaa väriä 4. krs:lla!** Ko'oissa 3XL (4XL) neulotaan vielä 1 (2) lisäyskrs, jossa lisäyksiä tehdään vain vartalo-osaan = 4 lisäystä/krs. Näissä ko'oissa on nyt 244 (248) s:aa puikoilla. Neulo 2 (2) 2 (2) 2 (2) 1 (1) krs oikein ja jaa sitten työ hihoihin ja vartalo-osaan.

JAA TYÖ

Nyt työ jaetaan hihoihin ja vartalo-osaan. Poista M, neulo raglan-s, siirrä 39 (43) 48 (50) 52 (55) 55 (55) s:aa odottamaan (hiha), luo 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) s:aa hihan alle, AM hihan alle luotujen silmukoiden keskimmäiseen s:aan, krs alkaa tästä. Poista M, neulo raglan-s ja etukpl:n 47 (51) 56 (58) 60 (63) 65 (67) s:aa, poista M, neulo raglan-s, siirrä 39 (43) 48 (50) 52 (55) 55 (55) s:aa odottamaan (hiha), luo 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) uutta s:aa hihan alle, poista M, neulo raglan-s ja takakpl:n 47 (51) 56 (58) 60 (63) 65 (67) s:aa, neulo M:iin.

VARTALO-OSA

Neulo nyt 25 (25) 25 (26) 26 (28) 29 (30) cm suljettua neuletta kaikilla 104 (112) 122 (126) 130 (136) 140 (144) silmukoilla kainalosta mitattuna (uusien silmukoiden kohdalta) ja vaihda toinen lanka värissä 2 väriin 1 ja neulo 4 krs. **HUOM!** Kavenna samalla 3. krs:lla 0 (0) 2 (2) 2 (0) 0 (0) s:aa. Vaihda sitten myös toinen lanka väristä 2 väriin 1.

Vaihda puikkoihin 8 mm ja neulo 10 (10) 11 (11) 11 (12) 12 (12) cm 2x2 joustinta kaksinkertaisella langalla värissä 1.

HIHAT

Siirrä kaikki 39 (43) 48 (50) 52 (55) 55 (55) s:aa takaisin puikoille ja luo 3 (3) 3 (3) 3 (3) 3 (3) uutta s:aa hihan alle kaksinkertaisella langalla värissä 2 ja puikoilla 9 mm. Krs alkaa keskeltä hihan alta. Neulo nyt 34 (34) 36 (36) 36 (39) 39 (39) cm suljettua neuletta kaikilla 42 (46) 51 (53) 55 (58) 58 (58) silmukoilla kainalosta mitattuna (uusien silmukoiden kohdalta) ja vaihda toinen lanka värissä 2 väriin 1 ja neulo 4 krs. **HUOM!** Kavenna 3. krs:lla ja sitten joka 3. krs 14 (18) 23 (25) 27 (26) 26 (26) s:aa tasaisin välein neulomalla 2 o yhteen. Puikoilla on nyt 28 (28) 28 (28) 28 (32) 32 (32) s:aa jäljellä. Vaihda sitten myös toinen lanka väristä 2 väriin 1. Vaihda puikkoihin 8 mm ja neulo 10 (10) 11 (11) 11 (12) 12 (12) cm 2x2 joustinta kaksinkertaisella langalla värissä 1.

Neulo toinen hiha samoin.

VIIMEISTELY

Päättele kaikki langanpääät. Kostuta työ, mielellään suihkupullolla, purista vedet varovasti pois rullaamalla työ pyyhkeen sisään. Aseta työ kuivumaan vaakatasoon ja venytä se oikeisiin mittoihin.

Vinkkejä & Neuvja

KYSYMYSMERKKIEN VÄLTÄMISEKSI

Lue ohje huolellisesti läpi ennen kuin aloitat työsi.

NEULETIHEYS

Neulo tai virkkaa aina aluksi koetilkkua suositusten mukaan. Jos tiheys ei täsmää, kokeile vaihtaa ohuempia tai paksumpia puikkoihin tai koukkuun.

MERKKA KOKO

Merkkaa koko, jota olet neulomassa tai virkkaamassa, niin ohjeen seuraaminen on helpompaa.

KAAVIO

Kaavion seuraaminen on helpompaa, kun laitat viivoittimen sen rivin alle mitä olet neulomassa tai virkkaamassa.

VÄLJYYS

Väljyys vaatteissa vaihtelee riippuen vaateen tyypistä ja muodosta. Oikean koon löytämiseksi suosittelemme että ensin mittaat itsesi, ja päätät sitten minkä koon teet riippuen siitä miten paljon liikkumavaraa ja väljyyttä haluat. Kaavapiirroksista näet valmiin vaateen mitat.

KIRJONEULE

Jos neulot useamman kuin 3-4 silmukkaa yhdellä värillä, kierrä toinen lanka toisen ympäri työn takana, niin työn taakse ei muodostu pitkiä langanjuoksia.

PINGOTUS JA PESU

Lanka saattaa päästää väriä, jos se pysyy kosteana pitkään. Ole erityisen varovainen, kun pingotat ja peset vaatekappaleita, joissa on käytetty vahvoja kontrastivärejä. Kostuta työ, mieluiten suihkupullon avulla, ja purista varovasti ylimääräinen vesi pois rullaamalla vaate pyyheliinaan. Aseta vaate kuivumaan vaakatasoon kuivalle alustalle ja pingota oikeisiin mittoihin.

Lyhenteet

AM = aseta silmukkamerkki, etukpl = etukappale, kav = kavennus, krs = kerros, kv = kuvioväri, lis = lisäys, M = silmukkamerkki, NP = nurja puoli, OP = oikea puoli, pv = pohjaväri, reuna-s = reunasilmukka, SM = siirrä /nosta silmukkamerkki, takakpl = takakappale

NEULOMINEN

GSR = German Short Rows, kaksoisyliv = kaksoisylivetokavennus, k-o = kiertäen oikein, lis 1 so = oikealle kallistuva lisäys, lis 1 sv = vasemmalle kallistuva lisäys, lk = langankierto, n = nurja silmukka, o = oikea silmukka, s = silmukka, ssk = kahden noston kavennus, yliv = ylivetokavennus, 2-kav = kaksoiskavennus

VIRKKAUS

kjs = ketjusilmukka, kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, ks = kiinteä silmukka, lk = langankierto, p = pylväs, pp = puolipylväs, p-ryhmä = pylväsryhmä, ps = piilosilmukka, seur = seuraava, 2-p = kaksoispylväs, 3-p = kolminkertainen pylväs, 5-kjs-kaari = ketjusilmukkakaari, jossa 5 kjs:aa

